



Windows 版 Thunderbird 1.x 新規設定方法



Thunderbird を起動します。


ローカルフォルダに移動し、「新しいアカウントを作成する」をクリックしてください。



初回起動時、左図のインポート画面が表示される場合があります。


新規に設定する場合は、「設定をインポートしない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。

(該当するメールソフトをお使いで、設定とデータを移行させたい場合は、各ラジオボタンにチェックを入れます)



アカウントの種類

メールアカウントを選択し、「次へ」をクリックしてください。




差出人情報

あなたの名前(Y) :
メールを送ったときに相手方に表示されるお名前を設定する場所です。漢字やひらがな等も使用できます。

メールアドレス(E) :
お客様のメールアドレスを入力してください。

入力しましたら、「次へ」をクリックしてください。



サーバ情報

メールの受信サーバの種類を...
POP を選択してください。

メール受信サーバ(S) :
「aikis 会員結果通知書」の「メールサーバ名」をご確認のうえ、入力してください。

通常メールアドレスの場合

mb.aikis.or.jp

ウイルスチェック付メールアドレスの場合

vm.aikis.or.jp

「共通受信トレイを使用する...」のチェックは外してください。

メール送信サーバ(O) :
「aikis 会員結果通知書」の「メールサーバ名」をご確認のうえ、入力してください。


通常メールアドレスの場合

mb.aikis.or.jp

ウイルスチェック付メールアドレスの場合

vm.aikis.or.jp

入力しましたら、「次へ」をクリックしてください。




ユーザ ID

受信ユーザ ID(I) :

「aikis 会員結果通知書」に記載の **ID** を入力してください。

追加メールの場合は「追加メール結果通知書」に記載のメールアカウントを入力してください。

入力しましたら、「次へ」をクリックしてください。




アカウント名

アカウント名(A) :

この設定に付ける名称を入力してください。
(例) aikis

入力しましたら、「次へ」をクリックしてください。




設定完了

これまで設定した項目が一覧で表示されます。設定に間違いがないか確認してください。

今すぐメッセージをダウンロードのチェックは外しておきます。

確認が終わりましたら「終了」ボタンをクリックしてください。

設定終了後、最初の送受信を実行すると、パスワード入力画面が表示されます。



パスワード入力

「aikis 会員結果通知書」に記載の
初期パスワードを入力してください。

初期パスワードを変更しておられる場合は
変更後のパスワードを入力してください。
追加メールの場合は「追加メール結果通知
書」に記載のメールパスワードを入力して
ください。

セキュリティ機能により、入力した文字ではなく
「*」マークが表示されます。

「パスワードマネージャでこのパスワードを
保存する」にチェックを入れておくと、次回
から受信の都度パスワードを入力する必要が
なくなります。

入力後、「OK」をクリックしてください。



左のような警告ウィンドウが表示されます。
「OK」をクリックしてください。

エラーメッセージ等が表示されず、メールの受信が正常終了すれば設定は完了です。

インターネット上では、多くの便利なフリーソフトやシェアウェアが公開されています。
「窓の杜」や「Vector」などで多数のソフトウェアが公開されていますので、目的に合ったものを探してみましょう。

なお、「Thunderbird」を含むフリーソフトやシェアウェアのダウンロードやインストール、使用に際しては、各ソフトウェアの作者ホームページなどを参考に、各自の判断と責任と費用の上に行ってください。aikis では、使用することや使用できないことによって発生した損失や損害に関しては一切責任を負いません。また、各ソフトウェアが保有する内容の合法性や道徳性、動作の確実性などについても一切責任を負いません。