

送受信設定変更マニュアル


～Mac OS メールアプリ設定変更方法～

この設定方法はメール 12 を対象としています。

1. メールを起動します。



2. 【受信トレイ】画面が表示されます。
画面左上の[メール] (①)→[環境設定] (②)をクリックします。



3. 【環境設定】画面が表示されます。
左上の[アカウント] (①)をクリックし、設定変更したいメールアドレスをクリックで
選択(②)し、[サーバ設定] (③)をクリックします。



4. 【サーバ設定】画面で、以下の表を参照し、設定変更します。

- ①「ユーザ名:」にメールアドレスを入力し、「パスワード:」に初期パスワード(メールパスワード)を入力してください。
- ②「ホスト名:」に[mail.aikis.or.jp]を入力してください。
- ③「接続設定を自動的に管理」にチェックが入っている場合はチェックを外してください。
- ④「ポート:」に[995]を入力してください。
- ⑤「TLS/SSLを使用」にチェックが入っていない場合はチェックしてください。
- ⑥「認証:」は[パスワード]を選択してください。
- ⑦「ポート:」に[587]を入力してください。
- ⑧[保存]をクリックします。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

sample@mb... POP

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

① ユーザ名: メールアドレス(@以降も含む)

パスワード: ●●●●●●

② ホスト名: mb.aikis.or.jp → mail.aikis.or.jp

③ 接続設定を自動的に管理

④ ポート: 110→995

⑤ TLS/SSLを使用

⑥ 認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: ●●●●●●

① ユーザ名: メールアドレス(@以降も含む)

パスワード: ●●●●●●

② ホスト名: mail.aikis.or.jp → mail.aikis.or.jp

③ 接続設定を自動的に管理

⑦ ポート: 587

⑤ TLS/SSLを使用

⑥ 認証: パスワード

⑧ 保存

5. 送受信テストを行ってください。

6. 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順 2」からもう一度確認してください。