



Windows メールを起動します。



アイコンをダブルクリックする と起動します

起動しましたら、メニュー項目の「**ツール(T)**」 から「**アカウント(A)**」を選択してクリックしま す。



「インターネットアカウント」ウィンドウ が表示されます。

右上の「追加(A)」をクリックします。

| 5 | | - |
|--------|-----------------------|--------------|
| 7772>1 | Manage | |
| 43 | 878アカウントの標識を雇用してくたさい。 | |
| | 11月 東京メール アカワント | 1 |
| | () ニュースグループ アカウント | |
| | 罰」ティレクトリサービス | |
| | | |
| | | |
| - | | |
| 243 | | |
| | | |
| | | 深へ(h) キャンビル・ |

「アカウントの種類の選択」ウィンドウが 表示されます。

「電子メールアカウント」を選択して、 「次へ(N)」をクリックします。

| | | | - |
|-----|------------------------------|--------------------------------|-------|
| 9 | | | |
| 5.0 | | | |
| | ■子メールを決成するとき 名称を入力してくたさい。 | G. 名和が「黒山人」のフィールドに第号されます。 表示する | |
| | 荷形名(2) | 和要律师的名称 | |
| | | Ri Taro Chofu | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ■Ex-0.7822101 | UL121/12 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | - RA(1) - 47 | 5±10- |

「名前」ウィンドウが表示されます。

表示名(D)に、お客様のお名前を入力して ください。日本語(漢字、ひらがな、カタカナ) でも結構です。 この項目は、お客様がメールを送信した際に 相手に対して表示される、お客様の部分に なります。

入力したら「次へ(N)」をクリックします。

| 0 | - |
|--|--|
| | |
| TUT-PUTETA-W PPUA | |
| モデメールロアトレスは、松口ユーザージをなたにモデメールを正常するために使います。 | 6 |
| | |
| | |
| 電子メールプドレス(E): (お客様の <mark>メールアドレス</mark>) | |
| Th: t-thatu@microsoft.com | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Street Texture Balling | |
| REAL PROPERTY AND A P | |
| | |
| | |
| 1 来心的 | ##>世(k |
| | 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 |

「インターネット電子メールアドレス」が 表示されます。

電子メールアドレス(E)に、お客様の メールアドレスを入力してください。

aikis 基本契約に含まれるアドレス 「aikis 会員結果通知書」に記載されて います。

追加メールアドレス 「追加メールアドレス結果通知書」に 記載されています。

入力したら「次へ(N)」をクリックします。

| , | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| - | FX-1-0-0-0-797 | |
| | 受信メール サーバーの種類(症) | |
| | FCF3 + | |
| | 受賞メール (POP3 単元は 3MAP) セーバー(3): | |
| | メールサーバ高を入力 | 1 |
| | | |
| | 活電メール (5477) サーバー名(位): | |
| | メールサーバをを入力 | |
| | 111 美国サーバーは総裁が必要(2) | |
| | REAL THE CONTRACTOR | |
| | | |
| | | |
| | | 「 深へ(b) キャンセル |

| 0 | | - |
|--|--|----------|
| 499-945-8-607 | e. | |
| インターネットサービ してくだざい | に、プロバイタから使用されたユーザー名およびパスワードを入力 | |
| $\square = \forall = \hat{S}(\underline{x})$ | 884010 | |
| (CC-14) | ······································ | |
| 1000 | (M) パスワードを得存する(<u>W)</u> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | 100mm ++>t | are on a |



「電子メールサーバーのセットアップ」 ウィンドウが表示されます。

受信メールサーバーの種類(S)は「POP3」 を選択してください。

受信メール(POP3 または IMAP)サーバ(I): 通常メールアドレスの場合 mb.aikis.or.jp ウイルスチェック付メールアドレスの場合 vm.aikis.or.jp

送信メール(SMTP)サーバ名(O): 通常メールアドレスの場合 mb.aikis.or.jp ウイルスチェック月メールアドレスの場合 vm.aikis.or.jp

それぞれのサーバ名を入力しましたら、 「次へ(N)」をクリックします。

「インターネットメールログオン」 ウィンドウが表示されます。

アカウント名(A)に「aikis 会員結果通知書」に 記載の **ID** を入力します。

追加メールの場合は「追加メール結果通知 書」に記載のメールアカウントを入力して ください。

パスワード(P)に「aikis 会員結果通知書」の

初期パスワードを入力します。 追加メールの場合は「追加メール結果通知 書」に記載のメールパスワードを入力して ください。

セキュリティ機能により、入力した文字では なく「*」マークが表示されます。

入力したら「次へ(N)」をクリックします。

設定完了

「完了」ボタンをクリックします。

以上で設定は終了です。