【2回目】 送受信設定変更マニュアル ~Gmailアプリ設定変更方法~

この設定方法は Gmail6.0.200920 を対象としています。

1. Gmailアプリを起動します。



【受信トレイ】画面が表示されます。
 [≡メニュー]をタップします。



3. 【メニュー】が表示されます。 「設定」をタップします。



4. 【設定】画面が表示されます。 設定変更したいメールアドレスをタップで選択します。

← 設定		:
全般設定		
sample@mb.aikis.or.jp		
sample@vm.aikis.or.jp		
アカウントを追加		

5. 【詳細設定】画面が表示されます。 サーバー設定から[受信設定]をタップします。

6:34 🖄	* ¥ 🖘 📼 ,II 🗎
\leftarrow	sample@mb.aikis.or.jp
アカウ sample	ント名
名前	-の設定
受信訳 ユーザ 定	定 一名、パスワード、その他の受信サーバーの設
送信 設 ユーザ 定	定 −名、パスワード、その他の送信サーバーの設

- 6. 【同期オプション】画面が表示されます。
 - 「ユーザー名」にメールアドレスを入力してください。
 ※すでにメールアドレスが入力されている場合は、②に進んでください。
 - ②「サーバー」に〔mail.aikis.or.jp〕を入力してください。
 - ③「ポート」に〔995〕を入力してください。
 - ④「セキュリティの種類」は[SSL/TLS(証明書をすべて承認)]を選択してください。 その後[完了]をタップします。



【詳細設定】画面に戻ります。
 次に[送信設定]をタップします。



- 8. 【同期オプション】画面が表示されます。
 - ①「ログインが必要」がOFFの場合は、ONにしてください。
 - ②「ユーザー名」に、メールアドレスを入力してください。
 ※すでにメールアドレスが入力されている場合は、③に進んでください。
 - ③「パスワード」に、メールパスワードを入力してください。
 - ④「SMTPサーバー」に〔mail.aikis.or.jp〕を入力してください。
 - ⑤「ポート」に〔587〕を入力してください。
 - ⑥「セキュリティの種類」は[STARTTLS(証明書をすべて承認)]を選択してください。その後[完了]をタップします。



9. 送受信テストを行ってください。

10. 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順2」からもう一度 確認してください。