【2回目】 送受信設定変更マニュアル ~iPhone/iPad設定変更方法~

この設定方法は iOS14 を対象としています。

1. ホーム画面の[設定]をタップします。 ※右図のアイコンの場所は一例です。	$\left \begin{array}{c} \left $
2. 【設定】画面が表示されます。 [メール]をタップします。	 設定 Apple ID、iCloud、メディアと購入 パスワード パスワード メール ゴ油鉄生
 【メール】画面が表示されます。 [アカウント]をタップします。 	く設定 メール "メール"にアクセスを許可 ご Siriと検索 ご 通知 パッジ > (*) モバイルデータ通信 (*) 電話 日本語 > アカウント 2 >

4 【アカウント】画面が表示されます。 設定したいアカウントをタップします。

く メール アカウン	٢
アカウント	
iCloud 写真	>
sample@mb.aikis.or.jp メール	>
アカウントを追加	>

5.【アカウント設定】画面が表示されます。 「ホスト名」に〔mail.aikis.or.jp〕を 入力します。

キャンセル 完了
アカウント
POPアカウント情報
名前
メール・・・・・・・
説明 ●●●●●●●
受信メールサーバ
ホスト名mb.aikis.or.jp→mail.aikis.or.jp
ユーザ名 メールアドレス(@以降も含む)
パスワード ・・・・・・・
送信メールサーバ

6.「詳細」をタップします。

キャンセル	完了	1
アカウント		
POPアカウン	卜情報	
名前	•••••	
メール	••••••	>
説明	•••••	
受信メールサー	71-	
ホスト名	mail.aikis.or.jp	
ユーザ名	メールアドレス(@以降も含む)	
パスワード	•••••	
送信メールサー	71-	
SMTP	••••••••	>
詳細	>	×

7. 【詳細】画面が表示されます。

- ①「SSLを使用」をONにします。
- ②「サーバーポート」に〔995〕を入力します。

	< 戻る	詳細	
	削除したメッ	セージの移動先:	
, 	削除済メー	ールポックス	×.
	アーカイン	ブメールボックス	
	削除したメッ	セージ	
	削除		1週間後 >
	爱信設定		
1	SSLを使用	Ð	\bigcirc
	認証		バスワード >
	サーバから	6 削除	しない >
2	サーバボー	-ト 110 →995	
	S/MIME		
	署名		いいえう
	デフォルト	で暗号化	いいえ >

8. [戻る]をタップします。

く 戻る 詳細	
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールポックス	×.
アーカイブメールボックス	
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
SSLを使用 認証	(スワード >
SSLを使用 認証 サーバから削除	パスワード > しない >
SSLを使用 認証 サーバから削除 サーバポート 995	パスワード > しない >
SSLを使用 認証 サーバから削除 サーバポート 995 S/MIME	バスワード > しない >
SSLを使用 認証 サーバから削除 サーバポート 995 S/MIME 署名	バスワード > しない >
SSLを使用 認証 サーバから前除 サーバポート 995 S/MIME 著名 デフォルトで暗号化	レいえ > いいえ >

9. 【アカウント設定】画面に戻ります。 送信メールサーバ[SMTP]をタップします。

キャンセル	完了
アカウント	\bigcirc
POPアカウント情報	
名前 ●●●●●●●●	
メール ••••••	>
説明 ●●●●●●●●	
受信メールサーバ	
ホスト名 mail.aikis.or.jp	
ユーザ名 メールアドレス(@以降も含む)	6
パスワード •••••	
送信メールサーバ	
SMTP ••••••	• >
詳細	>

10.【SMTP】 が表示されます。 [プライマリサーバ]をタップします。	く 戻る SMTP	
	プライマリサーバ	
	・・・・・・・ オン	>
	ほかのSMTPサーバ	
	******* オフ	>
	サーバを追加	>
	*メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTP ーバを順番に試します。	ل

11. 【送信メールサーバ設定】画面が表示されます。

- ① 「サーバ」がOFFの場合は、ONにしてください。
- 「ホスト名」に(mail.aikis.or.jp)を入力して ください。
- ③「ユーザ名」・「パスワード」が入力されていない 場合、「ユーザ名」にメールアドレスを入力し、 「パスワード」にメールパスワードを入力して ください。
- ④ 「SSLを使用」をONにしてください。
- ⑤「認証」は「パスワード」を選択してください。
- ⑥ 「サーバポート」に〔587〕を入力してください。



12. [完了]をタップします。

キャンセル 完了
サーバ
送信メール
ホスト名 mail.aikis.or.jp
^{ユーザ名} メールアドレス(@以降も含む)
パスワード・・・・・・・
SSLを使用
認証 パスワード >
サーバポート 587

13. 【SMTP】が表示されます。 [戻る]をタップします。



14. 【アカウント設定】画面が表示されます。 画面右上の[完了]をタップします。

キャンセル 完了
アカウント
POPアカウント情報
名前 •••••
メール
説明 ●●●●●●●
受信メールサーバ
ホスト名 mail.aikis.or.jp
ユーザ名 メールアドレス(@以降も含む)
パスワード •••••
送信メールサーバ

15.送受信テストを行ってください。

16. 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順2」からもう一度 確認してください。