## 【2回目】 送受信設定変更マニュアル ~Windows Live メール設定変更方法~

この設定方法は2012を対象としています。

1

## **1**. 「Windows Live Mail」を起動します。



## 2. 【受信トレイ】画面が表示されます。[アカウント]タブをクリックします。



3. [プロパティ]をクリックします。



## 【メールアカウントのプロパティ】画面が表示されます。 [サーバー]タブをクリックします。

🀌 Mb.aikis.or ( ) プ	コパティ 🖻
全般 サーバー セキュリティ	詳細設定
メール アカウント	
これらのサーバーは Windows Live	ご覚えやすい名前を付けてください (例: 仕事、 Hotmail)。
Mb.aikis.or	
ユーザー情報	
名前(N):	
会社(0):	
電子メール アドレス(M):	@mb.aikis.or.jp
返信アドレス(Y):	
☑ メールの受信時および同期	時にこのアカウントを含める(I)
	OK キャンセル 適用(A)

- 5. 【サーバー】画面が表示されます。
  - 「受信メール(POP3)(I):」、「送信メール(SMTP)(U):」に〔mail.aikis.or.jp〕 を入力してください。
  - 2「ユーザー名(A):」にメールアドレスを入力してください。
     ※すでにメールアドレスを入力している場合は、③に進んでください。
  - ③「このサーバーは認証が必要(V)」にチェック団を入れてください。
  - ④ [設定(<u>E</u>)…]をクリックします。

🐉 Mb.aikis.or ( ) プ	ロパティ	23
全般 サーバー セキュリティ	詳細設定	
サーバー情報		
受信メール サーバーの種類	頁(M) POP3	
受信メール (POP3)(I):	mb.aikis.or.jp	mail aikis or in
送信メール (SMTP)(U):	mb.aikis.or.jp	Than.arkis.or.jp
受信メール サーバー ―		_
2 ユーザー名(A):	メールアドレス(@以降も含む)	
パスワード(D):	•••••	
	✓ パスワードを保存する(W)	
◎ クリア テキスト認証を使	用してログオンする(C)	
◎ セキュリティで保護された	シパスワード認証でログオンする(S)	
◎ 認証された POP (APO)	PP) を使用してログオンする(P)	
送信メール サーバー		
3 このサーバーは認証が必	<b>(V)</b> 4 設定(E)	
	OK キャンセル 適用	(A)

- 6. 【送信メールサーバー】画面が表示されます。
  - 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」に●印が入っているか 確認してください。●印が入っていない場合、●印を入れてください。
     [OK]をクリックします。

送信メール サーバー 🛛
ログオン情報
1  ④ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(O)
アカウント名(C):
パスワード(P):
✓ パスワードを保存する(W)
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
<ol> <li>OK キャンセル</li> </ol>

7. 【サーバー】画面が表示されましたら、[詳細設定]をクリックします。

全般 サーバー セキュリティ	詳細設定
サーバー情報	
受信メールサーバーの種類	(M) POP3
受信メール (POP3)(I):	mail.aikis.or.jp
送信メール (SMTP)(U):	mail.aikis.or.jp
受信メール サーバー	
ユーザー名(A):	メールアドレス(@以降も含む)
パスワード(D):	•••••
	パスワードを保存する(W)
◎ クリア テキスト認証を使用	用してログオンする(C)
◎ セキュリティで保護された	パスワード認証でログオンする(S)
◎ 認証された POP (APO)	P) を使用してログオンする(P)
送信メール サーバー	
▼ このサーバーは認証が必	要(V)
	OK キャンヤル 適用(A

- 8. 【詳細設定】画面が表示されます。
  - ①「送信サーバー(SMTP)(O):」に〔587〕を入力してください。
  - このサーバーでは暗号化された接続(SSL)が必要(Q)」にチェック図を入れてく ださい。
  - ③「このサーバーでは暗号化された接続(SSL)が必要(C)」にチェック図を入れてく ださい。「受信サーバー(POP3)(I):」に〔995〕が自動で入力されます。入力さ れない場合、手動で〔995〕を入力してください。





- 10. 【受信トレイ】画面が表示されましたら、送受信テストを行ってください。
- 11. 送受信が出来たら完了、出来ないようでしたら「手順2」からもう一度 確認してください。